□□□□ wp-env

□□

- □□□□ □□□
- □□ □□ Docker Desktop
- □□□□□ □□□□ wp-env
  - □□□□□ □□□□ wp-env
  - □□□□□ □□□□ wp-env
- □□□□ □□□
  - □□□□ □□□
  - Ubuntu Docker □□ □□
- Additional resources

[@wordpress/env](#) □□ `wp-env` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ WordPress □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ [Node.js □□□□ □□□](#) □□□□□□□□

wp-env □□□□□

□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□ [Docker Desktop](#)□
2. □□□□□□ `npm -g install @wordpress/env` □□□□□ `wp-env`□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□ `wp-env start` □□□□□ WordPress □□□
5. □□□□□□□□ `http://localhost:8888/wp-admin` □□□□□□ `admin` □□□ `password` □□ WordPress □□□□□

□□ Docker Desktop

wp-env 工具使用 Docker来创建运行本地 WordPress 站点的虚拟机。 Docker Desktop

应用程序对小型企业、个人使用、教育和非商业开源项目免费。更多信息请参阅其 FAQ。

使用以下链接为您的操作系统下载并安装 Docker Desktop。

适用于 Mac 的 Docker Desktop

适用于 Windows 的 Docker Desktop

适用于 Linux 的 Docker Desktop

如果您使用的是早于 20.04.1 版本的 Ubuntu，请参阅下方额外的 故障排除说明 。

成功安装后，启动 Docker Desktop 应用程序并按照提示进行设置。通常应使用推荐（默认）设置，创建
Docker 帐户是可选的。

安装并运行 wp-env
wp-env 工具用于通过 Docker 创建本地 WordPress 环境。因此，在设置好 Docker Desktop
后，请打开终端并通过运行以下命令安装 wp-env：

npm -g install @wordpress/env

这将全局安装 wp-env，允许从任何目录运行该工具。要确认其已安装且可用，请运行 wp-env --version ，版本号应会显示。

接下来，在终端中导航到现有的插件目录、主题目录或新的工作目录，并运行：

wp-env start

脚本完成后，您可以通过以下地址访问本地环境： http://localhost:8888。使用用户名 admin 和密码 password 登录 WordPress 仪表板。

某些项目（如 Gutenberg）包含其特定的 wp-env 配置，其文档可能会提示您运行 npm run wp-env
start 命令。

有关控制 Docker 环境的更多信息，请参阅 @wordpress/env 包 的自述文件。

在何处运行 wp-env

wp-env 工具几乎可以在任何地方运行。在开发单个插件时使用此脚本，从包含插件的目录运行 wp-env start 可以自动挂载并激活该插件。对于主题开发，从开发主题的目录运行同样有效。

□□□□□□□□□□□□□□□□ `wp-env start`□□□□□□□□□□ WordPress □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
!! □□□□□□□ .wp-env.json □□□□□□□□□□□□□ 'DIR' □□□ WordPress □□□□□□□□□□
```

□□□□□□ `.wp-env.json` □□□□□□□□□□□□□□□□ /□□□□□□□□□□□□□□□□□□

@wordpress/env □ □□□□□□

□□□□ `wp-env`

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□ WordPress □□□□□□□ `wp-env clean all`
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `wp-env destroy`
- □□□□□ `wp-env` □□□□□□ `npm -g uninstall @wordpress/env`

□□□□

□□□□

□□ `wp-env` □□□□□□□□ □□ `docker-compose` □□□□□

- □□ Docker Desktop □□□□□□□□□□
- □□ Docker Desktop □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ `wp-env start` □

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ Docker □ □□□□ □□□□□□□□□□□□ `docker-compose` □□□□□□□□□□□□□□□□ Docker compose □□ □□

□□□ Docker □ `wp-env` □□□□ `wp-env` □□□□□□□□□□□□□□□□□ `wp-env start` □□□□□□□□□

```
ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?


If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
```

□□□□□□ Docker □□□□□□□□□□□□□ `ps -ef | grep docker` □□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
```

□□ Docker □□□□□□□□□□□□ `sudo systemctl start docker.service` □□□□□□□

□□ Docker □□□□□□□□□□□□ WordPress □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `tcp` □□□□ □ Docker □□ □□□□□□□ Docker □□□□□□□□□□□

```
# /etc/systemd/system/docker.service.d/override.conf
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// -H tcp://0.0.0.0:2376
```

□□□□□□□□□

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker.service
```

□□□□□□□□□□□□ `DOCKER_HOST` □□□□□□□□□□□□ `wp-env` □

```
export DOCKER_HOST=tcp://127.0.0.1:2376
wp-env start
```

□□□□□□□□□□ `http://localhost:8888` □□□□□

Additional resources

- @wordpress/env (Official documentation)

- Docker Desktop (Official documentation)
- Quick and easy local WordPress development with wp-env (WordPress Developer Blog)
- wp-env: Simple Local Environments for WordPress (Make WordPress Core Blog)
- `wp-env` Basics diagram (Excalidraw)

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:43 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:43 UTC