经典主题开发手册

目录
主题集成
使用 woocommerce_content()
使用钩子
使用模板覆盖
声明 WooCommerce 支持
基本用法
使用 Settings
产品画廊功能（缩放、滑动、灯箱）
模板结构
如何编辑文件
CSS 结构
修改
禁用 WooCommerce 样式

注意:本文档面向经典主题的开发。请查看此 其他文档 ，了解块主题的开发。

从版本 3.3 开始， WooCommerce 与所有 WordPress 主题兼容，即使这些主题不是专门为 WooCommerce 设计的，并且没有正式声明支持。模板会嵌入到内容中，这使得您的网站看起来更加自然。

默认情况下，非 WooCommerce 主题也包含以下功能：

启用缩放功能：允许用户放大 /缩小产品图片。
启用灯箱功能：产品画廊图片会弹出，以便用户更仔细地查看。
启用评论功能，而不是评价：访客 /买家可以留下评论，而不是产品评分或评价。

如果您希望对 WooCommerce 元素的布局进行更多控制，或者需要完整的评价支持，您的主题需要与 WooCommerce 集成。有几种不同的方法可以实现这一点，下面将详细介绍。

主题集成

□□□□□□□ WooCommerce □□□□□□□□□□□□□□□□ WooCommerce 3.2 □□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ WooCommerce
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ WooCommerce 3.3
□□□

□□ `woocommerce_content()`

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ **WooCommerce** □□□□□□□□□
□□ □□ **WooCommerce** □□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ hooks
□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

1. □□ `page.php`**:** □□□□□□ `page.php` □□□□□□□□□□□ `woocommerce.php`
   □□□□□□□□□□□□□□□□□ `wp-content/themes/YOURTHEME/woocommerce.php` □
2. □□□□□□ **(woocommerce.php)**□□□□□□□□□□□□□□□□ `woocommerce.php`
   □□□
3. □□□□ **(loop)**□□□□□□□□□□□□□□ loop□□□□□ The_Loop
   □□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
<?php if ( have_posts() ) :
```

□□□□□□□□□□□□□□□

```
<?php endif; ?>
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

```
<?php woocommerce_content(); ?>
```

□□□□ **WooCommerce** □□□ □□□□□□□□□□

□□ **:** □□□□□□□□□□□□ `woocommerce.php` □□□□□□□□ `woocommerce/archive-product.php`
□□□□□□□□ `woocommerce.php` □□□□□□ `archive-product.php`□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□ WordPress
□□□□□□□□□□

□□□□□ `functions.php` □□□□□□□□□□□

□□□□□ WooCommerce □□□□□□

```
remove_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper', 10);
remove_action( 'woocommerce_after_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper_end',
10);
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
add_action('woocommerce_before_main_content', 'my_theme_wrapper_start', 10);
add_action('woocommerce_after_main_content', 'my_theme_wrapper_end', 10);

function my_theme_wrapper_start() {
    echo '<section id="main">';
}

function my_theme_wrapper_end() {
    echo '</section>';
}
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ID□□□□□□□□ `page.php` □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

```
function mytheme_add_woocommerce_support() {
    add_theme_support( 'woocommerce' );
}

add_action( 'after_setup_theme', 'mytheme_add_woocommerce_support' );
```

□□□□□□□□ `after_setup_theme` □□□□□□ `init` □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ `add_theme_support` □ □□ □

□□ `Settings`

```
function mytheme_add_woocommerce_support() {
    add_theme_support( 'woocommerce', array(
        'thumbnail_image_width' => 150,
        'single_image_width'    => 300,

        'product_grid'          => array(
            'default_rows'    => 3,
            'min_rows'        => 2,
            'max_rows'        => 8,
            'default_columns' => 4,
            'min_columns'     => 2,
            'max_columns'     => 5,
        ),
    ) );
}

add_action( 'after_setup_theme', 'mytheme_add_woocommerce_support' );
```

□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ WooCommerce □□□□□□□□

`thumbnail_image_width` □ `single_image_width` □□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **WooCommerce >** □□□ □□ □□□ □□□□ □

`product_grid` □□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ **WooCommerce >** □□□ □□ □□□□□ □ □

产品画廊功能（缩放、滑动、灯箱）

3.0.0 版本引入的产品画廊 (更多信息请阅读此处) 使用 Flexslider、 Photoswipe 和 jQuery Zoom
插件，提供滑动、 灯箱 和其他实用功能。

在 版本 3.0、3.1 和 3.2 中，新的画廊默认情况下是禁用的，需要使用代码片段（如下所示）或使用兼容的 主题
启用。 这是因为 主题 经常会禁用 WooCommerce 画廊，并用自己的 脚本 替换它。

在 版本 3.3+ 中，对于 WooCommerce 兼容的 主题
来说，画廊默认情况下是禁用的，除非它们声明支持它（如下所示）。 没有 WooCommerce 支持的第三方
主题 默认情况下会启用画廊。

要启用您 主题 中的画廊，您可以像这样声明支持：

add_theme_support('wc-product-gallery-zoom');
add_theme_support('wc-product-gallery-lightbox');
add_theme_support('wc-product-gallery-slider');

您不必支持画廊的所有三个 部分；您可以选择您需要的特性。 如果某个特性未启用，则不会加载相应的 脚本，并且画廊代码将不会在产品页面上执行。

如果启用了画廊功能（例如，您有一个启用了它们的 主题，或者您正在使用一个与 WooCommerce 不兼容的主题），您可以使用 remove_theme_support 禁用它们：

remove_theme_support('wc-product-gallery-zoom');
remove_theme_support('wc-product-gallery-lightbox');
remove_theme_support('wc-product-gallery-slider');

您可以禁用任何 部分；您不必禁用所有功能。

模板结构
WooCommerce 模板文件包含 标记 和 模板结构 ，用于您商店的 前端 以及 HTML 邮件 。 如果需要在 HTML 中进行某些结构性更改，您应该覆盖一个模板。

打开这些文件时，您会发现它们都包含 钩子 ，允许您添加或移动内容，而无需直接编辑模板文件本身。
这种方法可以防止升级问题，因为模板文件可以完全保持不变。

模板文件位于 **/woocommerce/templates/** 目录中。

如何编辑文件

使用 覆盖 以一种 安全升级 的方式编辑文件。 将它们复制到您主题中的一个名为 /woocommerce
的目录中，保持相同的目录结构，但删除 /templates/ 子目录。

例如：要覆盖管理订单通知，请将 wp-content/plugins/woocommerce/templates/emails/admin-new-order.php 复制到 wp-content/themes/yourtheme/woocommerce/emails/admin-new-order.php。

复制的文件现在将覆盖 WooCommerce 的默认模板文件。

警告： 在覆盖模板时，请勿删除任何 WooCommerce 钩子。 否则，插件将无法挂载以添加内容。

警告：
请勿在核心插件本身中编辑这些文件，因为在升级过程中，它们会被覆盖，并且所有自定义内容都将丢失。

CSS 结构
在 assets/css/ 目录中，您将找到负责默认 WooCommerce 布局样式的样式表。

需要关注的文件是 woocommerce.scss 和 woocommerce.css。

woocommerce.css 是压缩的样式表，它不包含任何空格、缩进等。 这使得该文件加载速度非常快。
插件会引用此文件，并声明所有 WooCommerce 样式。
woocommerce.scss 不直接由插件使用，而是由开发 WooCommerce 的团队使用的。 我们使用

SASS在此文件中生成第一个文件中的 CSS。

CSS 的编写方式是使其与尽可能多的主题兼容，通过为所有布局样式使用基于百分比的宽度。
但是，您可能希望进行自己的调整。

修改

为了避免升级问题，我们建议不要编辑这些文件，而是将它们用作参考。

如果您只想进行更改，我们建议将一些覆盖样式添加到您的主题样式表中。
例如，将以下代码添加到您的主题样式表中，以将 WooCommerce 按钮的颜色更改为黑色，而不是默认颜色：

a.button,
button.button,
input.button,
#review_form #submit {

```
    background:black;
}
```

WooCommerce □□□□