# wp plugin auto-updates status

目录


- OPTIONS
- EXAMPLES
- GLOBAL PARAMETERS


显示插件的自动更新状态。

# OPTIONS

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考。

[<plugin>...]：一个或多个要显示其自动更新状态的插件。

[--all]：如果设置，将显示所有插件的自动更新状态。

[--enabled-only]：如果设置，将过滤插件列表，仅包含已启用自动更新的插件。

[--disabled-only]：如果设置，将过滤插件列表，仅包含已禁用自动更新的插件。

[--field=<field>]：仅显示指定的字段。

[--format=<format>]：以特定格式渲染输出。 --- 默认值 ：table 选项 ：

- table
- csv
- json
- yaml
- count ---

# EXAMPLES

```
# 获取插件的自动更新状态
$ wp plugin auto-updates status hello
+-------+----------+
| name  | status   |
+-------+----------+
| hello | disabled |
+-------+----------+

# 获取已启用自动更新的插件列表
$ wp plugin auto-updates status --all --enabled-only --field=name
akismet
duplicate-post
```

# GLOBAL PARAMETERS

这些 全局参数 在所有命令中具有相同的行为，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| `--path=<path>` | WordPress 文件的路径。 |
| `--url=<url>` | 假装请求来自给定的 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。 |
| `--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host\|container>[:<port>][<path>]` | 通过 SSH（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案的容器）对远程服务器执行操作。 |
| `--http=<http>` | 通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。 |
| `--user=<id\|login\|email>` | 设置 WordPress 用户。 |
| `--skip-plugins[=<plugins>]` | 跳过加载所有插件，或一个逗号分隔的插件列表。注意：mu-plugins 仍会被加载。 |
| `--skip-themes[=<themes>]` | 跳过加载所有主题，或一个逗号分隔的主题列表。 |
| `--skip-packages` | 跳过加载所有已安装的包。 |
| `--require=<path>` | 在运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。 |
| `--exec=<php-code>` | 在运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。 |
| `--context=<context>` | 在给定的上下文中加载 WordPress。 |
| `--[no-]color` | 是否对输出进行着色。 |
| `--debug[=<group>]` | 显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI 输出的详细程度。内置组包括：bootstrap、commandfactory 和 help。 |

参数 | 描述

- - prompt[=<assoc>] | 提示用户输入所有命令参数的值，或输入以逗号分隔的指定子集的
值。

- - quiet | 抑制信息性消息。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC