wp block synced-pattern

create

目录
选项
示例
全局参数

创建一个同步模式。

选项

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考。

[--title=<title>] : 模式标题。

[--slug=<slug>] : 模式别名。默认值：经过处理的标题。

[--content=<content>] : 区块内容。

[--sync-status=<status>] : 同步状态。 --- 默认值: synced 选项:

synced
unsynced ---

[--status=<status>] : 文章状态。 --- 默认值: publish ---

[<file>] : 从文件读取内容。使用 '-' 表示 STDIN。

[--porcelain] : 仅输出新模式的 ID。

示例

```
# 从内容创建同步模式
$ wp block synced-pattern create --title="我的英雄" --content='&lt;!-- wp:paragraph --
&gt;&lt;p&gt;你好&lt;/p&gt;&lt;!-- /wp:paragraph --&gt;'

# 从文件创建
$ wp block synced-pattern create --title="页眉" header.html

# 创建非同步模式
$ wp block synced-pattern create --title="页脚" --sync-status=unsynced footer.html

# 从 STDIN 创建
$ cat content.html | wp block synced-pattern create --title="来自 STDIN" -
```

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中具有相同的行为，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

参数	描述
`--path=<path>`	WordPress 文件的路径。
`--url=<url>`	假设请求来自给定的 URL。在多站点中，此参数用于指定目标站点。
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	通过 SSH（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案的容器）对远程服务器执行操作。
`--http=<http>`	通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。
`--user=<id|login|email>`	设置 WordPress 用户。
`--skip-plugins[=<plugins>]`	跳过加载所有插件，或逗号分隔的插件列表。注意：mu-plugins 仍会被加载。
`--skip-themes[=<themes>]`	跳过加载所有主题，或逗号分隔的主题列表。
`--skip-packages`	跳过加载所有已安装的包。
`--require=<path>`	运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。
`--exec=<php-code>`	运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。
`--context=<context>`	在给定上下文中加载 WordPress。
`--[no-]color`	是否对输出进行着色。
`--debug[=<group>]`	显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI 输出的详细程度。内置组包括：bootstrap、commandfactory 和 help。
`--prompt[=<assoc>]`	提示用户输入所有命令参数的值，或指定为逗号分隔值的子集。

□□	□□
`--quiet`	□□□□□□□□

□□□ #2
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC
□ □□□ □□□ 2026-03-26 17:08:46 UTC