wp cache decr

目录
参数
示例
全局参数

递减对象缓存中的某个值。

如果无法递减该值，则报错。

参数

有关所用语法约定的详细说明，请参阅 参数语法 参考文档。

<key> : 缓存键。

[<offset>] : 要递减的数值量。 --- 默认值: 1 ---

[<group>] : 在缓存中对数据进行分组的方法，允许在不同组中使用相同的键。 --- 默认值: default ---

示例

# 递减缓存值。
$ wp cache decr my_key 2 my_group
48

全局参数

这些 全局参数 在所有命令中具有相同的行为，并影响 WP-CLI 与 WordPress 的交互方式。

参数 说明
- - path=<path> WordPress 文件的路径。
- - url=<url> 模拟请求来自指定 URL
。在多站点中，此参数用于指定目标站点。

参数	说明
`--ssh=[<scheme>:][<user>@]<host|container>[:<port>][<path>]`	通过 SSH 对远程服务器执行操作（或使用 "docker"、"docker-compose"、"docker-compose-run"、"vagrant" 方案对容器执行操作）。
`--http=<http>`	通过 HTTP 对远程 WordPress 安装执行操作。
`--user=<id|login|email>`	设置 WordPress 用户。
`--skip-plugins[=<plugins>]`	跳过加载所有插件，或逗号分隔的插件列表。注意：mu-plugins 仍会被加载。
`--skip-themes[=<themes>]`	跳过加载所有主题，或逗号分隔的主题列表。
`--skip-packages`	跳过加载所有已安装的包。
`--require=<path>`	运行命令前加载 PHP 文件（可多次使用）。
`--exec=<php-code>`	运行命令前执行 PHP 代码（可多次使用）。
`--context=<context>`	在给定上下文中加载 WordPress。
`--[no-]color`	是否对输出进行着色。
`--debug[=<group>]`	显示所有 PHP 错误并增加 WP-CLI 输出的详细程度。内置组包括：bootstrap、commandfactory 和 help。
`--prompt[=<assoc>]`	提示用户输入所有命令参数的值，或指定为逗号分隔值的子集。
`--quiet`	禁止显示信息性消息。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-03-26 17:08:46 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-03-26 17:08:46 UTC